X-Mouse Button Control einrichten (Version 2.18.8)

X-Mouse Button Control Software installieren

Nach dem Klick auf die Anwendung (Version 2.18.8) öffnet sich das Installationsmenü (->)



➔ Mit "Next" bestätigen



→ Lizenzvereinbarung akzeptieren

Bestimmung des Installations-Ortes (->)





Fertigstellung des Set-up Wizards (->)



Mit "Next" bestätigen

Maus-Konfiguration (->)



→ Mit "Next" bestätigen

→ Mit "Finish" bestätigen

X-Mouse Button Control (Version 2.18.8)

• X-Mouse Button Control Software starten

Startbildschirm:

Default	Laver name		— — (
	cope name	Disable in Next/Previous layer commands	
	Left Button	** No Change (Don't intercept) **	•
	Right Button	** No Change (Don't intercept) **	•
	Middle Button	** No Change (Don't intercept) **	•
	Mouse Button 4	** No Change (Don't intercept) **	•
	Mouse Button 5	** No Change (Don't intercept) **	•
	Wheel Up	** No Change (Don't intercept) **	-
	Wheel Down	** No Change (Don't intercept) **	•
	Tilt Wheel Left	** No Change (Don't intercept) **	-
	Tilt Wheel Right	** No Change (Don't intercept) **	•
	Profile Information		
	Description	Default: All windows that do not match any profile.	
	Window Caption	IA.	
	Window Class	A	
Add Copy Export Up	Parent Class	Al	
Edit Remove Import Dow	n Match Type	Al	
		the second second	

Wichtige Anwendungen:

- 1. Settings / Anwendungen
- 2. Add / Hinzufügen

optional Sprache über Schaltfläche (Settings, linke untere Ecke)
Einstellungen ändern



- → Reiter Language (Sprache) drücken
- \rightarrow Deutsch einstellen und bestätigen

<u>Hinweis</u>: die Änderung der Sprache wird erst dann umgesetzt, wenn der Dialogbildschirm "Global Settings" mit "OK" bestätigt wurde und im Startbildschirm "Apply" (Anwenden) gedrückt wurde. Nach Schließen der Anwendung ("X") und erneutem Wieder-Öffnen ist die Sprache auf Deutsch umgestellt. • Schaltfläche Hinzufügen klicken, es öffnet sich das Fenster Anwendung auswählen

Startbildschirm:

Anwendung auswählen		×	Anwendung auswählen		_
Aus der Liste gestarteter Anwendur	ngen wählen:	Aktualisieren	Aus der Liste gestarteter Anwen	idungen wählen: Aktualisi	ieren
Prozessname	Fenstertitel	^	Prozessname	Fenstertitel	
acrotray.exe	Default IME		cmd.exe	C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	
adobe desktop service.exe			conhost.exe	Default IME	
applicationframehost.exe			Coresync.exe	Default IME	
🕰 avastui.exe	MSCTFIME UI		Creative cloud.exe	Default IME	
Chrome.exe	Kunde - [C12084] Burg S	tettenfels Gn	Ctfmon.exe		
cmd.exe	C:\WINDOWS\system32	cmd.exe	🐼 dsatray.exe	Default IME	
conhost.exe	Default IME		dsrp3. 14. 3. exe	Default IME	
Coresync.exe	Default IME		dsirp3.14.3.tmp	Default IME	
creative doud.exe	Default IME		dwm.exe	DWM Notification Window	
Ctfmon.exe		~	excel.exe	Abweichung Event - Excel	
<		>	<		>
Oder eine ausführbaren (.EXE) Date	ei eingeben/suchen		Oder eine ausführbaren (.EXE) [Datei eingeben/suchen	
Anwendung			Anwendung dslrp3.	.14.3.exe].
Beschreibung			Beschreibung Defaul	t IME (dslrp3.14.3)	
Fenster auswählen	ОК	Abbrechen	Fenster auswählen	OK Abbre	che

→ Anwendung dslrremote.exe markieren, dann mit OK bestätigen

Hinweis: Dazu muss die Anwendung im Vorfeld installiert sein https://www.breezesys.com/support/

 auf der rechten Seite des Fensters X-Mouse Button Control im Drop-down Menü der rechten Maustaste

Inwendung / Fensterprofile:	Ebene 1 Ebene 2 Bidlauf Em	istellungen		
V Standard	Name der Ebene		0 -	0
Providence of Company and	Č	Defehl für Wechsel zur nächsten/vorherigen Ebene deaktivieren		-
	Linke Maustaste	Unverändert (nicht abfangen)	•	袋
	Rechte Maustaste 🔣	Simulierte Tasten: (nicht definiert)		4
	Mitdene Maustaste	Unverändert (nicht abfangen)	•	÷
	Maustaste 4	Unverändert (nicht abfangen)	•	\$
	Maustaste 5	Unverändert (nicht abfangen)		÷
	Mausrad hoch	Unverändert (nicht abfangen)	•	Q
	Mausrad runter	Unverändert (nicht abfangen)	•	Q
	Rad nach links kippen	Unverändert (nicht abfangen)		\$
	Rad nach rechts kippen	Unverändert (nicht abfangen)	•	\$
	Profil-Information			
	Beschreibung Defau	uit IME (dsirp3.14.3)		
	Fensterbeschriftung Nicht	festgelegt		
	Eastadarra Ala	3. 14. 3. EKE		
Hinzufügen Kopieren Nach oben	Überneordnete Klasse Alle			
Bearbeiten Entfernen Importieren Nach unten	(becaustern northern Annue	and and		

→ Simulierte Tasten (nicht def.) wählen

Simulierte Tastenanschläge sen	den:	1 • Beim Drücken der Maustaste	
Nur senden wenn Prozess d	es Profils aktiv ist	Automatischen 0 🏠 (Millisek	unden)
Original Mauseingaben speri	en .	0 = Windows Standard-Wiederholrate und	-Verzögerun
Zufälige automat. Wiederho	ungsverzögerung von 10%		
Geben Sie die Tastenfolge in d Sie können die folgenden erwe	las obige Feld ein. siterten Schlüssel mit den angegeber	ien Tasten simulieren	ŕ
Modifikator - Tasten:	(CTRL) (RCTRL) (ALT) (RALT) (SHI	FT} (RSHIFT) (LWIN) (RWIN) (APPS)	
	Hinweis: Modifikator-Tasten könner gelten aber NUR für die Ni Um z. B. Strg+a+Strg+s z	n wie {CTRL}{ALT} kombiniert werden, ACHSTE TASTE. u senden, müssen Sie "{CTRL}A{CTRL}S" eingeben.	
Erweiterte Tasten:	(DEL) (INS) (PGUP) (PGDN) (HOME (BACKSPACE) (TAB) (PRTSCN) (PA (NUMLOCK) (SCROLLLOCK) (BREAM) (END) (RETURN) (ESCAPE) USE) (SPACE) (CAPSLOCK)) (CTRLIBREAK)	
Richtungstasten: Funktionstasten: Lautstärketasten: Helligkeitsregelungstasten: Maustasten:	(UP) (DOWN) (LEFT) (RIGHT) (F1, F2, F3F24) (VOL+), (VOL-), (MUTE), (MUTE), (BRIGHTNESS-), (BRIGHTNESS-), (MB), (MMB), (MMB), (MB), (MB)	(BRIGHTNESS-) (MB5/MB2)	

→ im geöffneten Fenster Tastaturanschläge

simulieren folgendes eintippen: {F4}

• auf Schaltflächen "OK", Anwenden und Schließen klicken